



Namn RUMSTAVLA: LUFTISOLERING		Förberedd av: Hygienskötare / Kvalitet & tillsyn Datum: 13.3.2023	Godkänd: S. Grönroos-Pada Datum: 30.3.2023	Uppdaterad: Hygienskötare och S. Grönroos-Pada Datum: 19.2.2026
Sedvanliga försiktighetsåtgärder används också vid försiktighetsåtgärder vid luftsmitta. För mera information, kontakta din hygienskötare.				
SMITTOVÄG	Infektionen sker genom luftburna mikropartiklar/aerosoler via inandningsluften. Det är viktigt att förhindra att luften flyttar från patientens rum till andra rum samt att använda andningsskydd. Vårdande läkare bestämmer hur länge luftisolering ska pågå.			
SJUKDOMAR	Till exempel: färgningspositiv tuberkulos i lungor och struphuvud, vattkoppor, mässling, bältros osv. Patienter med vattkoppor, mässling och bältros kan endast behandlas av en arbetstagare, som har haft vattkoppor eller mässling tidigare, eller vaccinerats mot dessa sjukdomar.			
RUM	Ett rum med slussutrymme och undertryck. Patienterna får inte lämna rummet annat än för nödvändiga undersökningar i sällskap av en skötare. Inga vagnar, patientpapper eller patientjournaler får tas med in i patientrummet.			
SKYDDSKLÄDER	Använd andningsskydd (FFP3) om patienten har färgningspositiv tuberkulos i lungor eller larynx, SARS, fågelinfluensa, smittkoppor eller hemorragisk feber (+ huvudbonad). Vid övriga sjukdomar räcker FFP2. Annan skyddsutrustning väljs i enlighet med standardföreskrifter, dvs. skyddshandskar, skyddsförkläde eller långärmad skyddsrock. Kom ihåg att FFP-andningsskyddet tas bort utanför patientrummet.			
HANDHYGIEN	Handdesinfektion innan man går in i och ut ur rummet, när arbetsuppgiften kräver det och när man byter eller tar av sig skyddshandskar. Handdesinfektion avbryter smittvägen.			
VÅRD-TILLBEHÖR	Använd rumsspecifik utrustning, t.ex. stetoskop, pulsoximeter, termometer osv. Utrustningen kan rengöras i rummet med hjälp av desinfektionslösningar, om detta är möjligt eller lämpligt för rengöring av utrustningen. I slutet av isoleringen eller i slutet av vårdperioden tas utrustningen täckt i en tvättmaskin eller värmedesinfektor och de nödvändiga delarna steriliseras.			
AVFALL	Vid specialtillfällen packas avfall, som har rikligt med sekret, och skyddsutrustning med rikligt med sekret sätts i en specialavfallslåda. Annat torrt avfall skall sättas i brännbart avfall enligt normal praxis. Stickande och skärande avfall läggs i kärl för stickande och skärande föremål (nålboxen).			
BYK	Undvik att damma tvätten. Tvätten förpackas i en dissolvo bykpåse. Placera påsen i en starkare isoleringsbyksäck (gul färg) utanför rummet. Annan tvätt enligt normal praxis. Följ instruktionerna från tvätteriet.			
RENGÖRING OCH SEKRETDÉSINFEKTION	Isoleringsstädning enligt check-lista för isoleringsstädning.			
PROVTAGNING OCH UNDER-SÖKNINGAR	Laboratoriets begäran ska märkas med "luftisolering" så att provtagaren vet att proverna ska tas sist. Provtagningsutrustningen är patientspecifik. Provtagningsvagnen tas inte med in i patientrummet.			
MAT	Vanliga matkärl. Sopor och oäten fast mat avlägsnas från brickan och läggs i brännbart avfall. Vätskor och flytande mat hålls i dekon i rummet eller samlas i en skild ämbare --> tas ut ur rummet. Små mängder av vätskor kan sugas upp i papper och läggas i sopkorgen. Vätskor får inte hållas i handtvättlavoaren. Smutsig disk hanteras med fabriksrena skyddshandskar.			
BESÖKARE	Besök från fall till fall och baserat på den vårdande läkarens bedömning. Besökare använder samma skyddsutrustning som personalen.			

Nyckelord: luftisolering, försiktighetsåtgärder, isolering

